

image.png

# MANUAL DO SISTEMA ERP CRONOS

## CONFIGURAÇÃO API WHATSAPP

---

O que cliente que deseja realizar o uso da própria API dentro do ERP CRONOS, é necessário que ele realize o cadastro no site da API BRASIL. Após criar a aplicação, ele irá fornecer as credenciais para ser adicionado dentro do Cronos.

Para acessar o site que realiza a geração das credenciais, [clique aqui!](#)

### **CRIANDO O DISPOSITIVO DENTRO DO API BRASIL.**

Acesse "Minhas API's" e depois clique em "Dispositivos".

image.png

Crie um novo dispositivo, no qual será responsável pela geração das credenciais.

image.png

Você pode seguir o padrão abaixo na criação da API, mas preenchendo dados como: nome do dispositivo, a critério do cliente.


image.png

Após criar o dispositivo, você pode fazer uso das credenciais geradas.


image.png

### **Configuração da Bearer Token**

- **Lado API:**




- **Lado Cronos:**




**Obs:** Adicionar "Bearer" no início do Token, como segue a imagem acima.

## Configuração Device Token

- Lado API:




- **Lado Cronos:**



## **Public Token & Secret Key**

- **Lado API:**



**Public Token** = API Evolution Baileys

/

**Secret Key** = API Whatsapp WPP

- **Lado Cronos:**

Parâmetros do Sistema

Gerais | Produtos | Clientes / Fornecedores | NF-e | Movimentos | Impressão

Expedição | Otimizações | WhatsApp | Contrato | Funcionário

Token do ERP CRONOS na API do WhatsApp

Utilizar WhatsApp Próprio

Caso queira usar o seu próprio WhatsApp - Assine a API Brasil e coloque aqui suas credenciais. Clique aqui para para acessar o site: <https://apibrasil.com.br>

URL  
https://gateway.apibrasil.io/api/v2/whatsapp

Public Token

Device Token  
6cce

Secret Key  
41e

Token  
Bearer eyJ

OK Cancelar

OBS: A API BRASIL não utiliza mais o Public Token para autenticação "deixar o campo em branco".